

Configuring the Router for RemoteView WOL

Quick Guide to configure the Router for RemoteView WOL.

Configuring the Router to enable WOL

To use WOL, your router must have wired connection and support WOL and configured properly. Follow the instruction below.

1. Launch the browser and enter the router's IP in the address field. Enter ID and PW if required.



2. Go to Advanced > Special features > WOL.



3. Enter the MAC address and press Add.

- ▶ Check 'currently logged in PC' to automatically fill in the MAC address of the current PC.
- ▶ Press 'Search MAC address' to list all PCs that are currently connected to the network with their MAC address.

WOL 기능

MAC 주소 현재 접속된 PC의 MAC주소로 설정
 00 - 15 - F2 - 43 - ED - AE MAC 주소 찾기

PC 설명

최대 10개의 설정을 추가 할 수 있습니다. **추가**

	MAC 주소	PC 설명	PC 켜기	삭제
1	00-15-F2-43-ED-AE	PC_1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. Press 'Save' to store the information and keep it after rebooting the router.

ipTIME v108

메뉴탐색기

- 기본 설정
 - 시스템 요약 정보
 - 인터넷 연결 설정
 - 펌웨어 업그레이드
- 고급 설정
 - 네트워크 관리
 - NAT/라우터 관리
 - 보안 기능
 - 인터넷 사용제한
 - 네트워크 감시
 - 공유기 접속 관리
 - 기타 보안 설정
 - 특수기능
 - VPN 서버설정
 - DDNS 설정
 - WOL 기능**
 - 호스트검색
 - 트래픽 관리
 - 시스템 관리

설정 저장 공간 : 92% 사용 가능

WOL 기능

MAC 주소 현재 접속된 PC의 MAC주소로 설정
 - - - - - MAC 주소 찾기

PC 설명

최대 100개의 설정을 추가 할 수 있습니다. **추가**

	MAC 주소	PC 설명	PC 켜기	삭제
1		사무실	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. Check the 'Turn PC on' box to power on the PC.



This guide is based on the router menu from IPTIME. Other router's menu might be different so check with the manufacturer.



For more information about RSUPPORT, please visit
<http://www.rsupport.com>

Korea :

(138-724) 서울시 송파구 방이동 45번지 한미타워
15층, 16층

전화 : +82-70-7011-3900

팩스 : +82-2-479-4429

기술문의 : support.kr@rsupport.com

구매문의 : sales.kr@rsupport.com

기타문의 : info.kr@rsupport.com

Japan :

〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関3-3-2

新霞ヶ関ビル18階KOTRA

TEL : +81-3-3539-5761

FAX : +81-3-3539-5762

お問い合わせ : support.jp@rsupport.com

Sales : sales.jp@rsupport.com

Info : info.jp@rsupport.com

USA :

247 West 30th Street, Floor 4,
New York, NY 10001

Phone : +1-888-348-6330

Fax : +1-888-348-6340

Tech : support.us@rsupport.com

Sales : sales.us@rsupport.com

Info : info.us@rsupport.com

China :

北京市朝阳区东三环北路丙2号

天元港中心B座1005室

联系电话 +86-10-8256-1810

传真号码 +86-10-8441-7505

技术咨询 support.cn@rsupport.com

销售咨询 sales.cn@rsupport.com

其他咨询 info.cn@rsupport.com